Externí volání webové publikace Marushka s parametry



OBSAH

1	CÍL PŘÍKLADU	2
2	PRÁCE S PŘÍKLADEM	2
3	UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA	3
4	STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN	4
5	PODPOROVANÉ PARAMETRY VOLÁNÍ VE VERZI 4.0.1.0	8
6	PŘÍKLAD VOLÁNÍ KLIENTA S LOKALIZACÍ	10
7	VOLÁNÍ MARUSHKY POMOCÍ JAVASCRIPTOVÉHO ROZHRANÍ	11

1 Cíl příkladu

V tomto příkladu si ukážeme volání mapového klienta z externí webové stránky, popřípadě z externí aplikace. Příklad byl vytvořen ve verzi 4.0.1.0 a nemusí tedy být kompatibilní se staršími verzemi.

2 Práce s příkladem

- Do složky C:\MarushkaExamples\ rozbalíme obsah souboru ExternalCall_CZ.zip. Cílovou složku je nutné respektovat kvůli provázanosti cest s projektem. V případě umístění souborů do jiné cesty by nebylo možné s příkladem pracovat.
- Do složky (standardně "C:\Program Files\Geovap\MarushkaDesign\4-0-1-O\service\html\") aktuální verze Marushky nahrajeme soubory Foot1.dat, Foot2.dat, Head1.dat, Head2.dat a logo.png.
- V prostředí MarushkaDesignu otevřeme projekt ExternalCall_CZ.xml.
- Označíme formální vrstvy Kraje a Okresy, v datovém skladu SQLite (WKB), v kontextovém menu vybereme Data – Načti vše:

C	Datové zdroje / Formál	ní vrstvy			, д	<
c	Datové zdroje Datové zdroje Datové zdroje Datové zdroje Datové zdroje SQLite (WK Datové zdroje Datové zdr	B) dka				
		Formální vrstvy	•		_	
		Data	•	Načti vše		
		XML	•	Načti pohled		
		Export	•		_	

• V mapovém okně zvolíme zobrazit "Vše":



• !Spustíme lokální webový server! (vygeneruje se soubor v tématech):

-		23	1	唱	P		
---	--	----	---	---	---	--	--

- Cestu k souboru hlavičky a patičky definujeme v Editoru témat (položky LayOutHMTLHead a LayOutHTMLFoot).
- Otevřeme ve webovém prohlížeči (např. Internet Explorer) soubor ExternalCall_CZ.htm.

3 Ukázka Dialogového okna



Obr. 1 Ukázka výsledku dotazu se zvýrazněnou adresou lokálního serveru (oranžovým obdélníkem)

Obr. 2 Ukázka editoru témat, sekce nastavení HTML klienta





4 Stručný popis příkladu v MarushkaDesign

Testovací příklad obsahuje databázi v SQLite, ve které jsou dvě publikační vrstvy. V datovém zdroji SQLite (WKB) jsou tři formální vrstvy, z nichž se jedna odkazuje na fyzickou vrstvu (databázovou tabulku) OKRESY, druhá a třetí na fyzickou vrstvu KRAJE. Nositelem dat jsou tedy fyzické vrstvy (databázové tabulky) "OKRESY" a "KRAJE".

Soubor ExternalCall_CZ.htm

Při defaultním nastavení tohoto dokumentu (nejsou v něm provedeny žádné změny parametrů) je odeslaná URL bez parametrů. Při změně parametrů jsou změněné parametry a jejich hodnoty přidávány na konec URL a jsou oddělovány znakem "&", aby měl uživatel přehled o tom, které parametry byly změněny. Za každé modifikované pole v této html stránce je po spuštění MarushkaDesign přidán jeden parametr s konkrétní hodnotou.

Parametry ve volání můžeme potlačit použití komponent, které jsou povoleny v konfiguraci klienta. Tj. v definici tématu sekce *LayOut* (Definice rozložení HTML klienta), pokud je např. parametr *LayOutVicinity* (zobrazit přehledovou mapu) nastaven na false, není možné přehledovou mapu zapnout zvenčí, ale pokud je povolen, můžeme jej hodnotou false zvenčí zakázat.

Jména parametrů použitelných pro volání jsou většinou shodná se jmény proměnných v nastavení *LayOut*, pouze obsahují místo předpony *LayOut* předponu *Mar*. Například parametr pro zakázání přehledové mapy je *MarVicinity*, v editoru témat se jmenuje *LayOutVicinity*. Více viz kapitola 5 tohoto dokumentu.

4.1 Nastavení serveru

V první části stránky musíme v prvním řádku nejdříve vyplnit Adresu lokálního serveru (zkopírujeme z horního řádku v lokálním web serveru v MarushkaDesign – viz Obr. 1). Ve druhém řádku musíme vyplnit aktuální ID tématu, které rovněž zjistíme z otevřeného lokálního webového serveru. Dalším již nepovinným parametrem je Uživatelské jméno a Heslo. Těchto parametrů využijeme pouze v případě, jestliže používáme autorizovaný přístup k webovému serveru. Pozor, heslo není žádným způsobem kryptováno!

1. Nastavení serveru

	Adresa lokálního serveru:	http://localhost:21574/N
	ID tématu [ThemeID]:	15
orizace		
	Uživatelské jméno: [UserName]:	
	Heslo [Password]:	

4.2 Nastavení území

Ve druhé části zvolíme možnost, v jakém výchozím prostorovém území se bude server Marushka spouštět. Máme na výběr ze čtyř možností:

A) Bez definice území

Au

- **B)** Výchozí území definované středovým bodem a měřítkem, kde zadáme středový bod v cílových souřadnicích a měřítko, ve kterém bude požadovaná mapa vykreslována.
- C) Zobrazení výchozího mapového okna je definice obdélníkem pomocí souřadnic v cílových jednotkách v pořadí xmin ymin xmax ymax. Jednotlivé parametry jsou od sebe odděleny pouze mezerou. Při prvním vykreslení mapy je vyhodnocen lokalizační dotaz a posune startovací omezující obdélník do výsledku lokalizace. Pokud výsledek obsahuje prvky pro zvýraznění, tak je zvýrazní.

D) Spuštění lokalizačního dotazu s parametrem. Mapové okno serveru Marushka pak bude zobrazeno ve výřezu, který je výsledkem tohoto dotazu definován. V dokumentu je předvyplněný lokalizační dotaz, kde je funkčním územím okres Břeclav. Ten je uveden v poli druhého parametru, pole prvního parametru slouží pro definici kraje. Místo prvního i druhého parametru je možné zadat jakoukoliv realitě odpovídající dvojici kraj – okres v České republice. Je nutné zadat opravdu odpovídající dvojici – číselník druhého parametru je totiž závislý na výsledku číselníku prvního parametru. Při zadání neodpovídajícího parametru by dotaz nevrátil žádný výsledek.

2. Nastavení území

Bez definice území	
Výchozí území středovým bodem a měřítkem	
Středový bod [MarMiddlePoint]:	-740257 -1045552
Měřítko [MarScale]:	200000
Výchozí území obdélníkem	
Výchozí území obdélníkem [MarExtent]:	-912414 -1236061 -425569 -927305
Spuštění Marushky s lokalizací:	
GID lokalizačního dotazu [MarQueryId]:	98F36261
Počet parametrů lokalizačního dotazu [MarQParamCount]:	2
První parametr [MarQParam0]:	Jihomoravský
Druhý parametr [MarQParam1]:	Břeclav

4.3 Seznam vrstev po inicializaci

Ve třetí části můžeme zadat Seznam zapnutých publikačních a Seznam informačních vrstev, které se budou zobrazovat po inicializaci mapového okna. Na výběr je v obou případech z pěti možností. Pozor, informační vrstvu lze zapnout pouze tehdy, pokud je již zapnutá jí odpovídající publikační vrstva! Tedy lze zapnout např. informační vrstvu 1 společně s publikační vrstvou 1, ale není možné zapnout informační vrstvu 2 společně s publikační vrstvou 1 - zobrazila by se pouze publikační vrstva 1 bez informační vrstvy 2.

Defaultní nastavení znamená, že jsou načteny vrstvy přesně tak, jak byly definovány v projektu. V tomto případě jsou defaultně zapnuty obě publikační vrstvy, obě info vrstvy jsou vypnuty.

3. Seznam vrstev po inicializaci

Seznam zapnutých publikačních vrstev [MarUid]: Default nastavení 💌 Seznam zapnutých info vrstev [MarUidi]: Default nastavení 👻

4.4 Parametry prostředí

Ve čtvrté části v kategorii Zobrazení/nezobrazení jednotlivých ovládacích prvků můžeme nastavit jednotlivé parametry prostředí. Jde především o nastavení vzhledu okna a o zobrazení jednotlivých komponent, převážně se nastavuje pouze to, jestli se má daný aktivní prvek zobrazit či nikoliv. Výjimku tvoří pouze Index aktivní záložky, kde definujeme index záložky, která má být po spuštění webové publikace aktivní. U tohoto indexu lze zadat hodnoty 0 – 5, přičemž 0 představuje defaultní hodnotu.

V kategorii Další možnosti nastavení je možné nastavit Jméno souboru HTML hlavičky a HTML patičky, zde je přednastavená volba Defaultní nastavení. Dále je zde možné nastavit Titulek okna webového prohlížeče, Zapnutí/vypnutí zoomu pomocí kolečka myši, či nastavit Název okna pro navigaci.

4. Parametry prostředí

Zobrazení/nezobrazení jednotlivých ovládacích prvků:	
Přehledka [MarVicinity]:	true 🔻
Posuvník měřítka [MarScalebar]:	true 🔻
Zobrazení menu [MarMenu]:	true 🔻
Panel nástrojů [MarTools]:	true 🔻
Index aktivní záložky (0-5) [MarPanelIndex]:	0 -
Rozvinutí panelu záložek [MarPanelExpand]:	true 🔻
Záložka "Vrstvy" [MarPanelLayers]:	true 🔻
Záložka "Legenda" [MarPanelLegend]:	true 🔻
Záložka "Hledat" [MarPanelFind]:	true 🔻
Záložka "Tisk" [MarPanelPrint]:	true 🔻
Záložka "Informace" [MarPanelInfo]:	true 🔻
Záložka "Kreslit" [MarPanelDraw]:	true 🔻
Nabídka témat [MarTheme]:	true 🔻
Tlačítko "Aplikace" [MarApplication]:	true 🔻
Tlačítko "Měření" [MarMeasurement]:	true 🔻
Tlačítko "Info" [MarPreselect]:	true 🔻
Aktivování funkce Info [MarPreselectOn]:	true 🔻
Tlačítko "GPS" [MarGPS]:	true 🔻
Tlačítko "KN" [MarKN]:	true 🔻
Ovládací kříž pro pohyb v mapovém okně [MarCrossBar]:	true 🔻
Populární dotaz [MarPopularQuery]:	true 🔻
Další možnosti nastavení:	
Jméno souboru html hlavičky [MarHTMLHead]:	Default nastavení 🔻
Jméno souboru html patky [MarHTMLFoot]:	Default nastavení 🔻
Titulek webového prohlížeče [MarWindowTitle]:	
Zapnutí zoomu pomocí kolečka myši [MarWheel]:	true 🔻
Název okna pro navigaci [MarWindowTargetName]:	

4.5 Speciální aplikace

V poslední části můžeme zavolat klienta ve speciálním modu GetFence, který slouží k zadání polygonu (ohrady). Po zavolání se klient přepne do módu "Výběr polygonem" a pokud uživatel úspěšně dokončí (zadá) ohradu/polygon, tak klient vrátí souřadnice na specifikovanou URL (ta se zadává do pole na druhém řádku této sekce). Na dalším řádku je možné zadat Maximální plochu ohrady v cílových jednotkách datového skladu (zde jsou to m²).

Parametry v této části se odešlou pouze pokud je u parametru Aplikace (GetFenceMode) nastavená volba spustit aplikaci, jinak z této skupiny parametrů není odesláno nic.

5. Speciální aplikace

Aplikace (GetFenceMode): spustit aplikaci
URL stránky pro zpracování: www.googlemaps.com
Maximální plocha ohrady [MarFenceLimit]: 50000000

4.6 Spuštění MarushkaDesign

Nakonec je ještě potřeba spustit Marushku, čímž se zavolá okno Marushky s uživatelem vyplněnými parametry. To se provede pomocí tohoto tlačítka: Spuštění Marushky

5 Podporované parametry volání ve verzi 4.0.1.0

Autorizace					
Parametr volání	Popis	Hodnoty			
UserName	Uživatelské jméno uživatele	string			
Password	heslo	string			

Layout a Definice rozložení klienta

Parametr volání	Proměnná tématu	Popis	Hodnoty
MarApplication	LayOutApplication	Zobrazit tlačítko Aplikace	true/false
MarCrossBar	LayOutCrossBar	Zobrazit navigační kříž	true/false
MarGeometryQuery	LayOutGeometryQuery	Zobrazit tlačítko geometrické dotazy	true/false
MarGPS	LayOutGPS	Zobrazit tlačítko GPS	true/false
MarHTMLFoot	LayOutHTMLFoot	Jméno souboru HTML patky.	Soubory umístěné v adresáři HTML, např. patka.dat, pro nezobrazení prázdný řetězec.
MarHTMLHead	LayOutHTMLHead	Jméno souboru HTML hlavičky	Soubory umístěné v adresáři HTML, Např. hlavicka.dat, pro nezobrazení prázdný řetězec.
MarMeasurement	LayOutMeasurement	Zobrazit tlačítko Měření	true/false
MarMenu	LayOutMenu	Zobrazit menu	true/false
MarPanelDraw	LayOutPanelDraw	Zobrazit záložku kreslení	true/false
MarPanelExpand	LayOutPanelExpand	Maximalizovat panel záložek	true/false
MarPanelFind	LayOutPanelFind	Zobrazit záložku hledat	true/false
MarPanelIndex	LayOutPanelIndex	Index aktuální záložky	[0,1,2,3,4]
MarPanelInfo	LayOutPanelInfo	Zobrazit záložku informace	true/false
MarPanelLayers	LayOutPanelLayers	Zobrazit záložku vrstvy	true/false
MarPanelLegend	LayOutPanelLegend	Zobrazit záložku legenda	true/false
MarPanelPrint	LayOutPanelPrint	Zobrazit záložku tisk	true/false
MarPolygon	LayOutPolygon	Zobrazit tlačítko výběr polygonem	true/false
MarPreselect	LayOutPreselect	Zobrazit Info nastroj (funkce klikni do mapy -> vyber ze seznamu prvek-> zobraz informace)	true/false
MarPreselectOn	-	Aktivování funkce info	true/false
MarScalebar	LayOutScalebar	Zobrazit posuvník měřítka	true/false
MarTheme	LayOutTheme	Zobrazit nabídku témat	true/false
MarTools	LayOutTools	Zobrazit nabídku nástrojů	true/false
MarVicinity	LayOutVicinity	Zobrazit přehledovou mapu	true/false
MarWheel	LayOutWheel	Zoom pomocí kolečka myši	true/false
MarKN	LayOutKN	Zobraz tlačítko nahlížení do KN	true/false
MarPopularQuery	LayOutPopularQuery	Zobrazit/skrýt populární dotaz	true/false



Parametr volání	Popis	Hodnoty
MarQueryID	Unikátní ID dotazu položka GId ve vlastnostech dotazu.	GID
MarQParamCount	Počet parametrů lokalizačního dotazu.	[0 n]
MarQParamX	Hodnota parametru dotazu s indexem X. Indexuje se od 0. Hodnotu zapisujeme URLEncoded	string
MarMiddlePoint	Středový bod území, hodnoty jsou oddělovány mezerou	[× y]
MarScale	Měřítko zobrazení	string

Dotazy, lokalizace

Speciální módy klienta

Parametr volání	Popis	Hodnoty
action Typ akce		getfence
returnFenceURL	URL stránky pro zpracování	string
MarFenceLimit	Maximální plocha ohrady	string

Vrstvy, info vrstvy a extent, téma

Parametr volání	Popis	Hodnoty
ThemelD	ID tématu.	[0 n]
MarExtent	Parametr definuje startovací omezující obdélník HTML klienta. Hodnoty jsou odděleny mezerami (respektive %20 protože by měly být URLEncoded). Aktuální hodnoty jsou v souřadnicovém systému S-JTSK a mm.	[xmin ymin xmax ymax]
MarUid	Seznam vrstev, které mají být po zavolání zapnuté. Vrstvy se identifikují globálním ID publikační vrstvy. Jednotlivé hodnoty jsou odděleny mezerami.	[GID1 GID2 GID3]
MarUidi	Seznam info vrstev, které mají být po zavolání zapnuté. Vrstvy se identifikují globálním ID publikační vrstvy. Jednotlivé hodnoty jsou odděleny mezerami.	[GID1 GID2 GID3]

6 Příklad volání klienta s lokalizací

V tématu s id=13 máme nadefinovaný lokalizační dotaz *"Lokalizace skupiny*". Tento dotaz obsahuje dva parametry (hodnota vlastnosti QueryParams=Kraj;Okres). Tento dotaz má vlastnost GId= 98F36261. Klienta následně voláme s následujícími parametry:

ThemeID=13 MarQueryID=98F36261 MarQParamCount=2 MarQParam0=Jihomoravský MarQParam1=Břeclav

Parametry obsahuji české znaky, proto je zakódujeme pomocí kódování URLEncoded UTF-8.

ThemeID=13 MarQueryID=98F36261 MarQParamCount=2 MarQParam0=Jihomoravsk%c3%bd%0d%0a MarQParam1=B%c5%99eclav

Výsledný dotaz na server metodou GET vypadá následovně:

http://adresaserveru/Marushka/default.aspx?ThemeID=13&MarQueryID=98F36261&MarQParamCount=2 &MarQParam0= Jihomoravsk%c3%bd%0d%0a&MarQParam1= B%c5%99eclav

Pokud budeme používat HTML formulář a volání metodou POST kódování se provede automaticky.



7 Volání Marushky pomocí JavaScriptového rozhraní

Marushku jde také volat po jejím načtení v rámu (Iframe) přes JavaScriptové rozhraní (bez nutnosti pokaždé reloadovat celou stránku).

Seznam funkcí, které je možné volat touto metodou je v každé instanci MarushkaDesign dostupný v cestě (aktuální instalace MD)/bin/service/js/interface.js.

V přiloženém archivu je soubor **InterfaceCall_CZ.html**, kde je volána funkce **MarushkaLocalize()**, což je funkce, která spustí předefinovanou lokalizaci po kompletním načtení Marushky uvnitř Iframe. Tato funkce je zavolána po kliku na tlačítko **Localize**, což spustí tuto funkci, která lokalizuje dané území. Kompletní HTML s volanou funkcí si můžete prohlédnout, pokud si například v poznámkovém bloku otevřete soubor InterfaceCall.html.