Anotace v kombinaci s dlaždicemi v Marushka Designu



OBSAH

1	CÍL PŘÍKLADU	2
2	PRÁCE S PŘÍKLADEM	2
3	UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA	3
4	STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKA DESIGNU	4

1 Cíl příkladu

V tomto příkladu si ukážeme jak nastavit anotaci v kombinaci s dlaždicovou vrstvou v Marushka Designu. Příklad byl vytvořen ve verzi 4.0.3.12 a nemusí být tedy kompatibilní se staršími verzemi.

2 Práce s příkladem

- Do složky c:\MarushkaExamples\ rozbalíme obsah souboru TileAnnotation_CZ.zip. Cílovou složku je nutné respektovat kvůli provázanosti cest s projektem. V případě umístění souborů do jiné cesty by nebylo možné s příkladem pracovat.
- V prostředí MarushkaDesignu otevřeme projekt TileAnnotation_CZ.xml.
- Označíme formální vrstvu ECW v datovém skladu Raster ORTHO, v kontextovém menu vybereme Data – Načti vše:

Datové zdroje / Formální vrstvy					×		
🖃 🗐 🎯 Datové zdroje							
🗄 🕅 🌠 AnnotationDataStore							
🗄 🔲 🎑 Referenced raster							
	-w						
	Formální vrstvy	•	1				
	Data	•	Načti vše				
	XML	•	Načti pohled				
	Export	•			۰.		

• V mapovém okně zvolíme zobrazit "Vše":

0 👒 👒 ≬ 🕨 属	🛃 🗐 🏥 🎌 - 1: 13 925
-------------	---------------------

- Zazoomujeme se do nějakého rozumného měřítka, v kterém si budeme chtít mapu s anotací zobrazit a zvolíme Data – Načti pohled na stejnou vrstvu.
- Spustíme lokální webový server:



3 Ukázka dialogového okna

E 6 OGC Web Man Tile Service							
	AllowWMTS	True					
	AnotCellGid	Cell					
	AnotIndex	2					
	BackgroundColor	0;	255; 255; 255				
Ð	TileCleaner	GeSto.	Engine.WMTS.Til				
	WmtsRootFolder	C:\Man	ushkaTile\Test1\				
	WmtsTileExtent	25					
	WmtsTilesCashed	True					
	WmtsTilesCashedMinLe						
	WmtsTilesClientCache	False					
	WmtsTilesClientCacheE	20					
	WmtsTilesFolder	C:\Marus	shkaTile\Test1\3FB				
	WmtsTilesIndex	Not set					

Obr 1: Nastavení tilové publikační vrstvy obsahující anotaci v Marushka Designu



Obr 2: Ukázka výsledného mapového okna – dlaždice v kombinaci s anotační vrstvou - nápisy ©ČÚZK jsou pro demonstrační účely označené červenými čtverci

4 Stručný popis příkladu v Marushka Designu

Příklad obsahuje datový sklad *Referenced raster*, obsahující formální vrstvu *ECW* s Orthophoto mapou části Bratislavy. Datový sklad *Annotation Data Store* obsahuje anotační vrstvu *Anotace*, pomocí které je zobrazována buňka z knihovny buněk.

Nastavení publikační vrstvy

Vzhledem k tomu, že jsou tile generovány jiným způsobem než standardní formální vrstvy, a také vzhledem k tomu, že ne všechny datové formáty nepodporují průhlednost, tak není možné u nich standardním způsobem korektně zobrazovat anotace.

Pro nastavení anotace v kombinaci s Tile je nutné mít nastaveno u publikační vrstvy obsahující raster i pro anotaci, v kategorii *6. OGC Web Map Tile Service* nastavenou hodnotu *AllowWMTS* na '*true*', bez toho by se vrstva nezobrazovala v tilech.

Dále je nutné do projektu naimportovat nějakou rastrovou buňku, která se bude jako anotace vykreslovat. Této buňce je dobré změnit Gid na nějakou uchopitelnou hodnotu, protože bude nutné s ní operovat.

Hodnota *AnotCellGid* určuje Gid buňky z knihovny buněk, která bude vkládána jako anotace do dlaždic. *AnotIndex* je číslo, které určuje frekvenci zobrazování anotace. Hodnota 2 zaručuje, že v každé druhé vykreslené dlaždici bude umístěna daná anotace v obou směrech. Při použití Obdobně hodnota 3 určí, že bude anotace kreslena v každé 3. dlaždici v obou směrech. Ukázka nastavení publikační vrstvy je na Obr 1 tohoto dokumentu.